

Vejledning til opsætning af trådløs printer

Denne vejledning hjælper dig med at sætte din bærbar computer op til trådløs printning. Du vil herefter kunne printe til printeren i 103 fra ethvert lokale på Nørre Gymnasium gennem det trådløse netværk.

Lad os først lave en mappe hvori vi vil gemme driveren senere

- Gå ud på skrivebordet og opret en mappe ved navn "Printer". Dette gøres ved at højre klikke på skrivebordet og vælg "Ny mappe". Giv den navnet "Printer"

Vi skal nu hente driveren til printeren. En Driver er en fil som fortæller computeren hvilken måde den skal sende dokumentet til printeren på og hvordan printeren fungerer. Vi finder driveren på HP's hjemmeside. Den direkte link er:

- Gå ind på siden: <http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html>
- På midten markeres "Download drivers and software (and firmware)"
- I søgefeltet indtastes "HP LaserJet 4350", tryk derefter "ENTER"
- Vælg "HP LaserJet 4350 Printer" i listen
- Vælg "Microsoft Windows XP"
- Gå ned på siden til drivere og vælg den øverste kaldet "HP LaserJet 4240/4250/4350 PCL 5e Driver"
- Tryk download.

Når filer er hentet, skal du dobbeltklikke på den. Tryk Browse/Gennemse og vælg "Printer" mappen på skrivebordet. Tryk derefter "UnZip".

Vi skal nu fortælle systemet hvor den kan finde printeren ved at angive adressen til printeren, kaldet en IP adresse.

- Vælg start > Printere og faxenheder
- Et vindue kommer frem og i venstre side vælges "Tilføj en printer"
- I det nye vindue vælges "næste"
- Vælg lokal printer enhed og fjern fluebenet fra "Find og installer Plug and Play-printer automatisk". Tryk derefter på næste.
- Vælg "Opret en ny port" og under Porttype vælges "Standard TCP/IP Port". Tryk derefter på næste.
- I det nye vindue vælges "næste"

- Under "Printer navn og Ip adresse" indtastes: 10.19.188.23 , den skulle gerne automatisk udfylde Portnavn feltet hvis ikke skal du selv indtaste følgende: IP_10_19_188_23 , Tryk derefter næste.
- Vælg enhedstypen: "Generic network card", Tryk derefter næste.
- I det nye vindue vælges "Afslut"

Vi skal nu fortælle systemet hvilken printer den skal printe fra, dette gøres ved at vælge den driver vi downloadede i starten.

- I vinduet ses til venstre forskellige printer producenter og til højre deres printere. Uheldigvis er den printer vi hentede ikke blevet tilføjet listen vi skal derfor fortælle systemet hvor præcis driver filerne er placeret.

Vælg "Har diskette/cd "

- I det nye vindue vælges "Gennemse" og du Vælger øverst "Skrivebord". På skrivebordet vælger du "Printer" mappen og trykker "Åben"
- Du bliver nu præsenteret for nogle forskellige drivere. Vælg den som hedder HP LaserJet 4350, Tryk derefter næste.
- På næste vindue bliver du bedt om at indtaste et printer navn. Printer navnet vil være på listen over printere hver gang du ønsker at printe et dokument. Indtast et navn, evt. "Norreg Printer".
- Tryk derefter blot "næste" i de efterfølgende vinduer og "afslut".